

法政大学

tedu2025

Rドライブを用いた ホームページ公開の手引き

2025年3月11日
多摩情報センター

目次

目次.....	1
1. R ドライブ を用いたホームページ公開サービスの概要説明	2
2. R ドライブからの公開手順.....	3
3. 学外からの公開手順.....	4

<他社所有商標に対する表示>

- 記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

来歴

項番	日付	マニュアル番号	履歴概要
1	2025 年 3 月		新規作成

1. R ドライブ を用いたホームページ公開サービスの概要説明

tedu2025 では、R ドライブの下の `public_html` フォルダ以下にドキュメントを保存することで、学内からのみ閲覧可能なホームページとして公開できます。

`public_html` 以下にドキュメントを格納する方法を、本利用の手引きでは記載しています。

- ・R ドライブを用いた格納方法。

ユーザのホームページの URL は下記のようになります。

`https://www.edu.t.hosei.ac.jp/~ユーザ ID/`

※在学中はホームページを公開することができます。卒業すると R ドライブを利用できなくなるため、公開できなくなります。

※卒業後には R ドライブのデータは削除され、復旧することはできません。必要なデータは、卒業前に各自で USB メモリなどに保存するようにして下さい。

※ネットカフェ等、不特定多数のユーザが利用可能な場所からでも、ホームページの更新を行うことは可能ですが、そのような場所から更新した場合には、悪意のある人により自分のユーザ名、パスワードが盗まれアカウントが不正に利用される可能性があります。ネットカフェ等からの利用は行わないで下さい。

2. R ドライブからの公開手順

(1) 情報実習室、情報カフェテリア等の `tedu2025` 学内パソコンにログオン後、R ドライブにアクセスします。

- ① デスクトップ上の「コンピュータ」をダブルクリックして下さい。
- ② 「ユーザ ID(¥¥private¥¥rshare)(R:)」をダブルクリックして下さい。

(2) R ドライブ直下に「`public_html`」フォルダを作成します。

- ① エクスプローラ上で右クリックし、「新規作成(W)」を選択し、更に「フォルダ(F)」を選択して下さい。
- ② 作成された“新しいフォルダ”上で右クリックし、「名前の変更(M)」を選択して下さい。
- ③ フォルダ名に「`public_html`」と入力して下さい。※1

(3) トップページを作成します。

- ① 「`public_html`」内に「`index.html`」というファイル名でトップページ用ファイルを保存して下さい。※2

※1 `public_html` 内のファイル・フォルダ名は、英大文字と英小文字を区別します。ファイル・フォルダ名は、英小文字で統一して下さい。

※2 `public_html` 内に格納したファイル・フォルダはリンクの設定をしていない場合でも、直に URL を入力してアクセスすることができます。意図せず他のユーザから閲覧される可能性がありますので、本フォルダに格納するファイル・フォルダには注意して下さい。

(4) Web ブラウザから自分のホームページにアクセスします。

- ① Web ブラウザを起動して下さい。
- ② URL 欄に「`https://www.edu.t.hosei.ac.jp/~ユーザ ID/`」と入力して下さい。
ユーザ ID が `20x0001` の場合、URL は以下の通りになります。
`https://www.edu.t.hosei.ac.jp/~20x0001/`

※ホームページの閲覧は学内からのみできます。

3. 学外からの公開手順

インターネットに接続されたパソコンがあれば、VPN 接続して R ドライブにアクセスし、公開データのアップロードができます。

tedu2025 学内パソコン以外のパソコンから、R ドライブを利用するためには、まず以下の URL から「VPN 利用マニュアル」をダウンロードします。お使いのパソコンの OS によってインストールする VPN 利用方法が異なりますので注意して下さい。

https://netsys.hosei.ac.jp/manual/manual_list.html

VPN 利用マニュアルを参照して VPN クライアントソフトをダウンロード及びインストール後、SSL-VPN(AnyConnect)による VPN 接続 (※1) を行って下さい。

※1 貸出ノート PC には、あらかじめ VPN クライアントソフトがインストールされています。

R ドライブへの接続手順は以下の URL を参照してください。

Windows の場合

<https://tedu.ws.hosei.ac.jp/user-guide/rdrive-win/>

Mac の場合

<https://tedu.ws.hosei.ac.jp/user-guide/rdrive-mac/>

R ドライブに接続後、本資料の「2. R ドライブからの公開手順」(2)から(4)を行って下さい。

—以上—